



Transmisión en vivo

Las cuentas estándar de ClickMeeting son perfectas para reuniones y webinars, ya sean presentaciones académicas o empresariales, clases en línea o sesiones de capacitación. La transmisión en vivo es una función adicional disponible bajo demanda para clientes que organicen eventos grandes y deseen transmitirlos en línea con calidad de alta definición. Esta función avanzada permite a los organizadores retransmitir el evento en vivo utilizando múltiples cámaras y ángulos de cámara.


	Ventana de audio y vídeo normal	Transmisión en vivo
Resolución	La resolución depende de los siguientes parámetros: calidad de la conexión, cantidad de RAM disponible y capacidad del procesador. Se ajusta dinámicamente durante el evento.	Hasta en alta definición (en caso necesario, dependiendo de la pantalla que se utilice; por lo general recomendamos una resolución más baja y una velocidad de bits de vídeo más alta). Para la transmisión en vivo, cada usuario necesita un ancho de banda mayor para una velocidad de descarga de al menos 3 Mbps.
Cámara	Solo una cámara web (puede utilizar una cámara de vídeo normal con un emulador de cámara web).	Puede utilizar cámaras y mezcladores profesionales.
Fotogramas por segundo (velocidad de fotogramas)	20 fps	Hasta 30 fps (se puede ajustar)
Relación de pantalla panorámica (16:9)	No disponible	Disponible (en caso necesario)

Los parámetros recomendados de resolución de la transmisión son 720 p, mientras que la velocidad de bits debe ser de entre 1 y 2 Mbps.

Para usar la función de transmisión en vivo debe tener instalado un codificador de transmisión como, por ejemplo, [OBS](#). Es gratuito y funciona bien con la mayoría de las cámaras utilizadas por nuestros clientes. Si lo prefiere, puede utilizar Wirecast, que ofrece algunas funciones adicionales. Puede usar otros codificadores, pero tenga presente que ClickMeeting solo ha probado los codificadores OBS y Wirecast y no puede asesorarle sobre otras soluciones.


He aquí cómo configurar su cuenta de transmisión con OBS:

1. Abra el codificador OBS y ajuste su configuración de modo que coincida con la de la pantalla mostrada más abajo. Tras la compra del servicio, uno de nuestros representantes de ventas le enviará la URL de FMS, pero el nombre de su transmisión dependerá de usted (por ejemplo, pruebatransmisión). Recuerde que el nombre de transmisión introducido debe ser el mismo tanto en la aplicación como en la sala del evento. Introduzca ambos elementos en su programa OBS cuando esté listo.



Cuando termine la configuración, haga clic en Aceptar.

2. Entre en la sala de su evento y haga clic en el ícono Servicios de transmisión en vivo disponible en el menú de la izquierda.



3. Introduzca su URL de FMS y nombre de transmisión.

(Live Streaming Services

Instructions for Live Streaming Services

1. Give the camera and microphone permission.
2. Copy and paste server URL and Streaming Key in this window.

Server URL

Stream name/key

[Read manual](#)

[GO LIVE](#)

4. Para comenzar a transmitir su evento en vivo, haga clic en Mostrar a todos.

Tenga en cuenta que la función de Transmisión en vivo no sustituye a la ventana AV estándar. Por lo tanto, no es posible mostrar la imagen de la Transmisión en vivo y otras funciones de la sala del evento como las de presentación, pizarra interactiva o uso compartido de pantalla.

Si necesita más ayuda, no dude en contactar con nuestro Equipo de Satisfacción del Cliente o con el administrador de su cuenta (en caso de tenerlo).